



Mantenimiento de conexiones y sesiones RDP

Después de que un cliente pierde la conexión a Terminal Server, la sesión puede permanecer activa en vez de cambiar su estado a desconectada, incluso si el cliente está físicamente desconectado del servidor de Terminal Server. Si el cliente vuelve a iniciar sesión en el mismo servidor de Terminal Server, debe establecerse una nueva sesión (si Servicios de Terminal Server está configurado para permitir varias sesiones) y la sesión original puede aún estar activa.

Puede usar esta configuración para habilitar el mantenimiento de conexiones activas y asegurar que el estado de la sesión sea coherente con el estado de cliente. De forma predeterminada, el mantenimiento de conexiones activas está deshabilitado.

Para configurar el mantenimiento de conexiones activas, habilite la configuración y establezca el intervalo de mantenimiento. El intervalo de mantenimiento de conexiones determina cuantas veces, por minuto, el servidor comprueba el estado de la sesión.

Si el estado se establece como Habilitado, el mantenimiento de conexiones activas estará habilitado.

Si el estado se establece como Deshabilitado, el comportamiento predeterminado se fuerza.

Si el estado se establece como No configurado, el mantenimiento de conexiones activas permanecerá deshabilitado de forma predeterminada.

Windows XP y Windows Server 2003

Para solucionar este problema, siga estos pasos:

1. Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Ejecutar**, escriba **gpedit.msc** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
2. Expandir el panel **Configuración del equipo**, **Plantillas administrativas**, **Componentes de Windows** y, a continuación, haga clic en **Servicios de Terminal Server**.





Thinstuff México

3. En el panel derecho, haga doble clic en **Mantenimiento de Conexiones**.
4. Haga clic en **habilitada** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. Cierre el Editor de objetos de directiva de grupo, haga clic en **Aceptar** y salga de usuarios y equipos.

The screenshot shows the Group Policy Editor window titled "Directiva de grupo". The left pane shows the tree structure with "Terminal Services" expanded. The right pane shows the "Mantenimiento de conexiones activas" policy selected. The main pane displays the following information:

Mantenimiento de conexiones activas

Mostrar [propiedades](#).

Requisitos:
Servicios de Terminal Server de Microsoft Windows XP o superior

Descripción:
Especifica si se admiten conexiones persistentes.

Después de que un cliente pierde la conexión a Terminal Server, la sesión puede permanecer activa en vez de cambiar su estado a desconectada, incluso si el cliente está físicamente desconectado del servidor de Terminal Server. Si el cliente vuelve a iniciar sesión en el mismo servidor de Terminal Server, debe establecerse una nueva sesión (si Servicios de Terminal Server está configurado para permitir varias sesiones) y la sesión original puede aún estar activa.

Puede usar esta configuración para habilitar el mantenimiento de conexiones activas y asegurar que el estado de la sesión sea coherente con el estado de cliente. De forma predeterminada, el mantenimiento de conexiones activas está deshabilitado.

Para configurar el mantenimiento de conexiones activas, habilite la configuración y establezca el intervalo de mantenimiento. El intervalo de mantenimiento de conexiones determina cuantas veces, por minuto, el servidor comprueba el estado de la sesión.

Si el estado se establece como **Habilitado**, el mantenimiento de conexiones activas estará habilitado.

Si el estado se establece como **Deshabilitado**, el comportamiento

Configuración	Estado
Redirección de datos cliente-servidor	
Cifrado y seguridad	
Licencias	
Carpetas temporales	
Cliente	
Directorio de sesión	
Sesiones	
Mantenimiento de conexiones activas	No configurado
Reconexión automática	No configurado
Limita a los usuarios de Servicios de Terminal Server a una sesión ...	No configurado
Forzar eliminación de papel tapiz de escritorio remoto	No configurado
Denegar el cierre de sesión a un administrador con una sesión inic...	No configurado
Limitar número de conexiones	No configurado
Limitar intensidad máxima de color	No configurado
Permitir que los usuarios se conecten de forma remota utilizando ...	No configurado
No permitir a los administradores locales personalizar permisos	No configurado
Quitar el elemento Seguridad de Windows del menú Inicio	No configurado
Quitar la opción Desconectar del cuadro de diálogo Apagar	No configurado
Establecer ruta de perfiles móviles para Servicios de Terminal Ser...	No configurado
Directorio principal de usuario de Servicios de Terminal Ser...	No configurado
Establece reglas para el control remoto de sesiones de usuario de...	No configurado
Iniciar un programa al conectarse	No configurado



